



**EVALÚA**

Ciudad de México

**Tutorial para acceder a la base final de pobreza y su  
programa de cálculo**


SERIE 2008, 2010, 2012, 2014 Y 2016

## ¿Cómo acceder a los datos de pobreza?


1. Acceda a la página del Consejo de Evaluación a través de la siguiente liga:

<https://www.evalua.cdmx.gob.mx/>

2. De clic al apartado de “Medición de la Pobreza 2008-2016” que se encuentra en “Pobreza y Desigualdad”.



3. Posteriormente, acceda al apartado de “Programa de cálculo”



4. A continuación se mostrarán el diccionario de datos, los programas de cálculo y las bases de datos.

**Programa de cálculo**

Diccionario MMIP 2008-2016

**2016**

Programa de ajuste a cuentas nacionales 2016

Programa del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) 2016

Bases de datos 2016

**2014**

Programa de ajuste a cuentas nacionales 2014

Programa del Método de Medición Integrada de la Pobreza

Bases de datos 2014

**2012**

Programa de ajuste a cuentas nacionales 2012

Programa del Método de Medición Integrada de la Pobreza


Bases de datos 2012

**2010**

Programa de ajuste a cuentas nacionales 2010

Programa del Método de Medición Integrada de la Pobreza


5. A modo de ejemplo, descargue los tres archivos correspondientes a 2016.





The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Este equipo > Descargas'. It displays a list of three files downloaded today (02/06/2022). The files are WinRAR archives: ENIGH2016 (62,251 KB), MMIP\_MCS 2016 (20 KB), and AjusteCN\_ENIGH2016 (7 KB). All files were modified at 12:20 p.m. on 02/06/2022.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ENIGH2016	02/06/2022 12:21 p. m.	Archivo WinRAR	62,251 KB
MMIP_MCS 2016	02/06/2022 12:20 p. m.	Archivo WinRAR	20 KB
AjusteCN_ENIGH2016	02/06/2022 12:20 p. m.	Archivo WinRAR	7 KB

- Descomprima los archivos y colóquelos dentro de una carpeta llamada “ENIGH2016” (puede colocar el nombre que se quiera a la carpeta) y colóquela en una dirección específica de su computadora.




- En este punto, ya es posible tener acceso a la base final de pobreza, la cual se encuentra dentro de la carpeta “ENIGH2016”, al interior de la carpeta “final”. En dicha ubicación se encuentra la base de datos llamada “final\_16”, la cual puede abrirse a través de Stata u otro software como .



- No obstante, si lo que se desea no sólo es acceder a la base de datos final sino revisar y replicar las estimaciones de pobreza a partir del programa de cálculo, se deben seguir las siguientes instrucciones.

- Al descomprimir los archivos tendremos dos programas de cálculo, los cuales se deben ejecutar en el siguiente orden. Primero, el archivo denominado “AjusteCN\_ENIGH2016” a través del cual se realiza un procedimiento de ajuste de los ingresos de la ENIGH a cuentas nacionales con el propósito de evitar la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de la desigualdad. Finalmente, una vez generadas las bases de datos con los ingresos ajustados, se ejecuta el programa denominado “MMIP\_MCS 2016”.



- Para poder ejecutar los programas de cálculo, es necesario contar con el programa Stata y actualizar la macro del Dofile denominada “ruta”, la cual hace referencia a la ubicación de la carpeta “ENIGH2016”.

```

Do-file Editor - MMIP_MCS 2016
Archivo Edición Ver Proyecto Herramientas
MMIP_MCS 2016 x Sin_titulo.do x
52 clear all
53 set more off
54
55 *****
56 * Módulo 0. Directorios de trabajo
57 *****
58
59 *Globals Directorio de bases
60
61 gl ruta= "D:\ENIGH2016"
62 gl bases= "$ruta/bases"
63 gl ingresos= "$ruta/Ingresos"
64 gl gasto= "$ruta/gasto"
65 gl tmp= "$ruta/TMP"
66 gl final= "$ruta/Final"
67


```

```

Do-file Editor - AjusteCN_ENIGH2016
Archivo Edición Ver Proyecto Herramientas
AjusteCN_ENIGH2016 x Sin_titulo.do x
22 set more off
23
24 *****
25 * Módulo 0. Directorios de trabajo
26 *****
27
28 *Globals Directorio de bases
29
30 gl ruta= "D:\ENIGH2016"
31 gl AjusteCN "$ruta/AjusteCN"
32 gl bases= "$ruta/bases"
33 gl ingresos= "$ruta/ingresos"
34 gl gasto= "$ruta/gasto"
35 gl tmp= "$ruta/tmp"
36 gl final= "$ruta/final"
37

```

11. Una vez actualizada la macro “ruta” de los dos programas de cálculo, simplemente ejecute los programas a través del botón “Ejecutar (do)”.



```

Do-file Editor - AjusteCN_ENIGH2016
Archivo Edición Ver Proyecto Herramientas
AjusteCN_ENIGH2016 x Sin_titulo.do x
22 set more off
23
24 *****
25 * Módulo 0. Directorios de trabajo
26 *****
27
28 *Globals Directorio de bases
29
30 gl ruta= "D:\ENIGH2016"
31 gl AjusteCN "$ruta/AjusteCN"
32 gl bases= "$ruta/bases"
33 gl ingresos= "$ruta/ingresos"
34 gl gasto= "$ruta/gasto"
35 gl tmp= "$ruta/tmp"
36 gl final= "$ruta/final"
37

```

12. Al terminar de ejecutar los programas de cálculo, aparecerá los tabulados de las dimensiones del MMIP por estratos, tal y como se muestra a continuación:

```

. *tabulados principales
. foreach var of varlist E_mmip E_nbi E_cict E_ett E_cyt E_ccevj ///
> E_CBDj E_CSj E_CTELJ E_CENJ E_rei E_CASi E_CASSi {
2. tab `var' [iw=factor] if entidad==09
3. }

```

Estratos del MMIP	Freq.	Percent	Cum.
Pobreza muy alta	872,595	9.89	9.89
Pobreza alta	1,201,900	13.62	23.50
Pobreza moderada	2,713,096	30.74	54.24
Satisfaccion mínima	1,342,362	15.21	69.45
Estrato medio	2,032,604	23.03	92.47
Estrato alto	664,355	7.53	100.00
Total	8,826,912	100.00	